



NSX EDGE SSL-VPN KULLANICI OLUŐTURMA

- [NSX EDGE SSL-VPN KULLANICI OLUŐTURMA](#)

NSX EDGE SSL-VPN KULLANICI OLUŖTURMA

Bulut Panele giriř yaptıktan sonra ilgili vDC alanınıza çift tıklayarak geiř yapıyoruz.



vDC arayüzünün sol tarafında navigatör kısmında “Edges” sekmesini göreceksiniz. Bu sekmeye çift tıklayarak devam ediyoruz.

Name	Status	Scope	Distributed Routing	Used NICs	External Networks	Org VDC Networks	HA State
TeletelDEMO_TLT-0523_Edge_Isim	Normal	TeletelDEMO_TLT-0523	Disabled	5	1	4	Disabled

Görseldeki şekilde size ait olan NSX Edge firewall ismini çift tıklayarak devam ediyoruz.

All Edge Gateways > TeletelDEMO_TLT-0523_Edge_Isim

TeletelDEMO_TLT-0523_Edge_Isim SERVICES OPEN IN VDC CONTEXT

General

Configuration

Gateway Interfaces

IP Allocations

Rate Limits

General

Name: TeletelDEMO_TLT-0523_Edge_Isim

Description: -

Status: Normal

Distributed Routing: Disabled

FIPS Mode: Disabled

Edge Gateway Configuration: Large

High Availability: Disabled

Syslog Server Settings: -

Scope

Organization Virtual Data Center: TeletelDEMO_TLT-0523

Organization: TeletelDEMO_TLT-0523

NSX Edge arayüzüne geçtikten sonra “SERVICES” sekmesini göreceksiniz. Buradan Edge servislerine çift tıklayarak devam ediyoruz.

Edge Gateway - TeletelDEMO_TLT-0523_Edge_Isim

Firewall DHCP NAT Routing Load Balancer VPN SSL VPN-Plus Certificates Grouping Objects Statistics

Firewall Rules

Enabled

Show only user-defined rules

Servisler bölümüne geçtikten sonrs “SSL VPN-Plus” sekmesine çift tıklıyarak devam ediyoruz.

Edge Gateway - [redacted]_Edge_Isim

Firewall DHCP NAT Routing Load Balancer VPN **SSL VPN-Plus** Certificates Grouping Objects Statistics

General Settings Client Configuration Users IP Pools Installation Packages Private Networks Server Settings Authentication

“Users” kısmında çift tıklayarak devam ediyoruz.

Edge Gateway - [redacted]_Edge_Isim

Firewall DHCP NAT Routing Load Balancer VPN **SSL VPN-Plus** Certificates Grouping Objects Statistics

General Settings Client Configuration **Users** IP Pools Installation Packages Private Networks Server Settings Authentication

SSL VPN-Plus Users

+ **OF** **x**

User Id	First name	Last name	Status
demotest			✓

User Details for demotest

User Id demotest
Description
Status Enabled

Password never expires Disabled
Allow change password Disabled
Change password on next login Disabled

Users bölümünde “+” sembolünü göreceksiniz. Yeni kullanıcıları buradan ekleyebilirsiniz.

Create New User

User Id *

Password *

Retype Password *

First name

Last name

Description

Enabled

☒

Password Details

Password never expires

☒

Allow change password

☒

Change password on next login

☐

DISCARD

KEEP

Yukarıdaki görseldeki * işaretli zorunlu doldurarak vpn kullanıcısı tanımlamayabilirsiniz.