

# BAĞLANTISIZ OTURUMLAR İÇİN ZAMAN SINIRI NASIL AYARLANIR WINDOWS SERVER 2012R2

- [BAĞLANTISIZ OTURUMLAR İÇİN ZAMAN SINIRI NASIL AYARLANIR WINDOWS SERVER 2012R2](#)

# BAĞLANTISIZ OTURUMLAR İÇİN ZAMAN SINIRI NASIL AYARLANIR WİNDOWS SERVER 2012R2

## BAĞLANTISIZ OTURUMLAR İÇİN ZAMAN SINIRI NASIL AYARLANIR WİNDOWS SERVER 2012R2


Varsayılan olarak, Uzak Masaüstü Hizmetleri, kullanıcıların sunucudan çıkmadan ve oturumu sonlandırmadan uzaktaki bir oturumun bağlantısını kesmelerine izin verir. Bir oturumun bağlantısı kesilmiş durumdayken, kullanıcı aktif olarak bağlı olmasa bile çalışan programlar etkin tutulur.

**Bağlantısı kesilmiş bir oturum sunucu kaynaklarını kullanmaya devam eder** ve bir süre sonra bağlantısı kesilen oturumu sonlandırmak için politikalar ayarlamanızı öneririz. Kullanıcı sunucudan Oturumu Kapatırsa (başlat -> oturumu kapat) oturumlar kapatılır / kapanır, ancak kullanıcı RDP penceresini kapatmak için üst köşedeki X'i tıklatırsa sonlandırılmaz.

Etkin, bağlantısı kesilmiş ve boşta oturumların sunucuda kalma süresini sınırlayabilirsiniz. İki yöntem aşağıda açıklanmaktadır:

### # 1 - Kullanıcı başına oturum süresi sınırlarını belirlemek için Kullanıcı Özellikleri:

Her kullanıcının özellikler penceresinde, oturumlar sekmesi altında, "bağlantısı kesilmiş bir oturumu sonlandır" varsayılanını ASLA'dan X saat / güne değiştirebilir ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.



### # 2 - Tüm kullanıcılar için oturum süresi sınırlarını belirleyen Grup İlkesi:

1. Komut istemi, gpedit.msc
2. Bilgisayar Yapılandırması, Yönetici Şablonları, Windows Bileşenleri, Uzak Masaüstü Hizmetleri, Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı, Oturum Zaman Sınırları
  1. Uygun grup politikalarını etkinleştirin ve gerektiği gibi değiştirin

2. Bunu ayarlamanızı öneririz; bağlantı kesilen oturumların sunucu kaynaklarını tüketmesini önler – “Bağlantı kesme oturumları için zaman sınırını ayarlayın”
3. Grup politikalarını değiştirdikten sonra, cmd isteminde “gpupdate / force” yazarak yeniden başlatmadan bir güncellemeyi zorlayabilirsiniz.

### **# 3 - Eğer Windows Server 2008R2 ise, bu ayarları RD Oturum Ana Bilgisayarı Konfigürasyonunda da değiştirebilirsiniz.**

Uzak Masaüstü Hizmetleri rolü yüklü olan bir Windows 2008R2 sunucusunda oturum ayarlarını yapılandırmak için, başlangıç -> yönetimsel araçlar -> uzak masaüstü hizmetleri -> RD Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması bölümüne gidin. Ardından, RDP-Tcp özellikleri, Oturumlar sekmesini sağ tıklayın ve belirli bir süre sonra bağlantı kesilen bir oturumu sonlandırmak, boş bir oturumu sonlandırmak, vb. İçin değer girin (tsconfig.msc ayrıca RD Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırma penceresini açar). Daha fazla ayrıntı burada bulunabilir: <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754272.aspx>